

FFFTP インストール・設定マニュアル

1 . FFFTP のインストール

FFFTP のインストールの方法について説明します。

2 . FFFTP の初期設定

FFFTP を最初に起動したときの初期セットアップの方法を説明します。

3 . FFFTP の利用方法

FFFTP を利用してファイル転送する方法を説明します。

1 . FFFTP のインストール


- 1 FFFTP のアーカイブを解凍します。次図に示すダウンロードした自己解凍ファイル「ffftp-1.80.exe」(1.80 はアプリケーションのバージョンにより異なります) をダブルクリックします。




- 2 自動的にファイルが解凍され、セットアップウィザードが起動し、インストールが始まります。「次へ(N)」をクリックしてください。




- 3 FFFTP の概要や使用許諾等が表示されます。内容を確認して、同意する場合は、「次へ(N)」をクリックしてください。




- 4 インストール先のフォルダを指定します。特に問題がなければ、「次へ(N)」をクリックしてください。フォルダを変更するには、「参照(R)」をクリックしてフォルダを選択してください。



- 5 指定したフォルダが存在しない場合には自動的に作成されます。「はい(Y)」をクリックしてください。



- 6 確認のダイアログボックスが表示されます。問題がなければ、「次へ(N)」をクリックしてください。




- 7 以上でインストールが完了しました。




2 . FFFTP の初期設定

- 8 FFFTPを起動します。「スタート」「プログラム」「FFFTP」を選択してください。デスクトップに作成されるショートカットアイコンをダブルクリックしても起動します。




- 9 電子メールの設定を促してきます。電子メールアドレスを入力し、「OK」をクリックしてください。




- 10 接続先のホスト一覧が表示されます。デフォルトで設定されている「anonymous FTP site」は特に必要なければ「削除(D)」ボタンをクリックして削除します。



- 11 「グループの削除」確認ダイアログボックスが表示されるので、「はい(Y)」をクリックしてください。



- 12 次に、接続先のホストの設定を行いますので、「新規ホスト(N)」をクリックしてください。



- 13 ホストの設定画面が表示されますので、次の項目の設定を行ってください。

- (1) 「ホスト名の設定(T)」

「接続」の「名前(プロファイル)」を入力します。何を入力してもかまいません。

- (2) 「ホスト(アドレス)(N)」


接続するサーバの名前(もしくは IP アドレス)を入力します。

- (3) 「ユーザ名(U)」

FTP のユーザ名を入力します。



- (4) 「パスワード/パスフレーズ(P)」

FTP のパスワードを入力します。



(5) 「ローカルの初期フォルダ(L)」


転送したいファイルが保存されている、ローカルコンピュータのフォルダを指定します。(ここでは、Dドライブの「eductr」フォルダを例に設定します。)



14 以上で接続先ホストの設定は完了です。

3 . FFFTP の 利用方法

15 接続先ホストの一覧が表示されるので、「接続(S)」をクリックします。




16 サーバに正しく接続できると、次のような画面が表示されます。これが FFFTP のメイン画面になります。

- ・左画面はローカルコンピュータのフォルダを表しています。13 で設定したフォルダが表示されます。(設定していない場合は、デフォルトの「C:¥Program Files¥ffftp」が表示されます。)
- ・右画面はサーバのフォルダを表しています。デフォルトでは、そのユーザに与えられた領域のトップの位置を表示します。





17 ファイルを転送します。転送の方法は「ドラッグ&ドロップ」で行います。

左画面（ローカルコンピュータのフォルダ）の転送したいファイルをドラッグし、右画面（サーバのフォルダ）へドロップしてください。





18 「index.html」ファイルがサーバに転送されました。以上でファイルの転送は終了です。フォルダ単位での転送や、サーバからローカルコンピュータへの転送も可能です。



- 19 サーバ上のファイルやフォルダを削除する場合は、削除したいファイルやフォルダを選択してから「削除ボタン 

The screenshot shows the FFFTP interface with two panes. The left pane shows a local drive (D:\eductr) with a list of files and folders. The right pane shows a remote directory (/home/eductr) with a file named index.html selected. The status bar at the bottom indicates that the file list was successfully retrieved (191 Bytes).

名前	日付	サイズ	種類
index.html	2001/05/23 ...	4	html
A*		<DRIVE>	
C*		<DRIVE>	
D*		<DRIVE>	
E*		<DRIVE>	
F*		<DRIVE>	
G*		<DRIVE>	
H*		<DRIVE>	
I*		<DRIVE>	
J*		<DRIVE>	

- 20 サーバとの接続を切断したら、「閉じるボタン 

The screenshot shows the FFFTP interface with the same file list as in the previous image. The close button (X) in the top right corner of the window is circled in red, indicating that the user should click it to close the application.